Installasjon med DrakX

Mageias Offisielle dokumentasjon



Teksten og skjermbildene i denne manualen er tigjengelige under CC BY-SA 3.0 lisensen http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

Denne manualen ble produsert med hjelp av <u>Calenco CMS</u> [http://www.calenco.com] utviklet av <u>NeoDoc</u> [http://www.neodoc.biz].

Den ble skrevet av frivllige på deres fritid. Vennligst kontakt <u>Documentation Team</u> [htt-ps://wiki.mageia.org/en/Documentation_team], hvis du vil hjelpe til med å forbedre denne manualen.

Installasjon med DrakX

Innholdsfortegnelse

llasjon med DrakX	1
1. Velg og bruk ISOer	1
1.1. Introduksjon	1
1.2. Media	1
1.3. Laster ned og kontrollerer media.	3
1.4. Brenn eller dump ISOen	4
2. DrakX er Mageia installereren	
2.1. Installasjonsfasene	
2.2. Installasjons velkomstskjermen	
2.3. Installasjonsproblem og mulige løsninger	
3. Velg språk	
4. Lisens og utgivelsesmerknader	
4.1. Lisensavtale	
4.2. Utgivelsesmerknader	
5. Set opp SCSI	
6. Installer eller Oppgrader	
7. Tastatur	
8. Partisjonering	
8.1. Foreslått partisjonering	
8.2. Velg monteringspunktene	
8.3. Bekreft hvilken hard disk som skal formateres.	
8.4. Egendefinert Diskpartisjonering med DiskDrake	
8.5. Formater	
9. Progamvare	
9.1. Medievalg	
9.2. Skrivebordsvalg	
9.3. Valg pakkegruppe	
9.4. Minimal Installasjon	
9.5. Individuelt pakkevalg	
10. Brukerhåndtering	
10.1. Angi Adminstrasjons (root) Passord:	
10.2. Angi en bruker	
10.3. Brukerhåndtering (avansert)	
11. Grafisk konfigurasjon	
11.1. Grafikk kort og Skjerm konfigurasjon	
11.2. Velg en X-tjener (Konfigurer grafikk kortet ditt)	
11.3. Velg en monitor	
12. Oppstartslaster	
12.1. Grub2	
12.2. Oppsett av Oppstartslaster	
12.3. Andre valg	
13. Oppsummering av konfigurasjonen	41
13.1. Systemparametere	41
13.2. Maskinvare-parametre	
13.3. Nettverk og internettparametre	43
13.4. Sikkerhet	
14. Lokalt	
14.1. Sett opp tidssonen din	
14.2. Velg Land/Region	
15. Konfigurer tjenestene dine	
16. Velg mus	

17.	Sett opp lyd	48
	17.1. Avansert	
18.	Sikkerhetsnivå	49
19.	Brannmur	50
20.	Oppdateringer	51
	Gratulerer	
22.	Avinstaller Mageia	52

Figuroversikt

1.	EFI System partisjon	22
2.	BIOS oppstarts partisjon	23

Installasjon med DrakX



Ingen vil se alle installasjonsskjermbildene du ser i denne manualen. Hvilke skjermbilder du kommer til å se er avhengig av din maskinvare og de valg du gjør under installasjonen.

1. Velg og bruk ISOer

1.1. Introduksjon

Mageia distribueres som ISO bilder. Denne siden vil hjelpe deg til å velge hvilket bilde som passer dine behov.

Det er tre typer av installasjonsmedia:

- Klassisk installasjon: Etter å ha startet mediet, følger det en prosess som gjør det mulig å velge hva du skal installere og hvordan du konfigurerer målsystemet. Dette gir deg maksimal fleksibilitet for en tilpasset installasjon, spesielt for å velge hvilket skrivebordsmiljø du vil installere.
- LIVE media: Dette alternativet lar deg prøve ut Mageia uten å måtte installere det, eller gjøre endringer på datamaskinen din.Live Media inneholder imidlertid også en Installer, som kan startes når du starter opp mediet, eller etter oppstart av selve Live-operativsystemet.



Live Installer er enklere sammenlignet med den klassiske installereren - men du har færre konfigurasjonsalternativer.



Live ISO-er kan bare brukes til å lage "rene" installasjoner, de kan ikke brukes til å oppgradere fra tidligere utgivelser.

 Net Install: Disse er minimale ISO-er som ikke inneholder mer enn det som trengs for å starte drakxinstallereren og finne drakx-installerer-scene2 og andre pakker som trengs for å fortsette for å fullføre installasjonen. Disse pakkene kan være på PC-harddisken, på en lokal stasjon, på et lokalt nettverk eller på Internett.

Disse mediene er svært lette (mindre enn 100 MB) og er praktiske hvis båndbredden er for lav til å laste ned en full DVD, eller hvis du har en PC uten DVD-stasjon eller som ikke kan starte fra en USB-pinne.

Flere detaljer finnes i de neste seksjonene.

1.2. Media

1.2.1. Definisjon

Her er et medium (flertall: media) en ISO-bildefil som gjør at du kan installere og / eller oppdatere Mageia, og i tillegg til enhver fysisk medium(DVD, USB ...) som ISO-filen er kopiert til.

Du kan finne dem <u>her</u> [http://www.mageia.org/en/downloads/].

1.2.2. Klassisk installasjonsmedia

1.2.2.1. Felles egenskaper

- Disse ISOene bruker den tradisjonelle installereren, DrakX.
- De kan enten gjøre en ny installasjon eller oppgradere fra en tidligere versjon.
- Forskjellige media for 32 eller 64 biters arkitektur.
- Noen verktøy er tilgjengelige på "velkomstskjermen:" *Rescue System, Minne Test*, og *Verktøy for oppdagelse av Maskinvare*.
- Hver DVD inneholder mange tilgjengelige skrivebordsmiljøer og språk.
- Under installasjonen kan du velge å legge til ikke fri programvare

1.2.3. Live media

1.2.3.1. Felles egenskaper

- Kan brukes til å forhåndsvise Mageia-operativsystemet uten å måtte installere det. Kan også brukes til å installere Mageia hvis du ønsker det.
- Live Media inneholder også en Installerer.
- Hver ISO inneholder kune et skrivebordsmiljø (Plasma, GNOME eller Xfce).
- Forskjellige media for 32 eller 64 biters arkitektur.
- De inneholder ikke fri programvare

1.2.3.2. Live DVD Plasma

- Kun Plasma desktop.
- Alle språk er tilgjengelige
- Kun 64 bits arkitektur.

1.2.3.3. Live DVD GNOME

- Kun GNOME desktop.
- Alle språk er tilgjengelige
- Kun 64 bits arkitektur.

1.2.3.4. Live DVD Xfce

- Kun Xfce desktop.
- Alle språk er tilgjengelige
- 32 eller 64 bits arkitektur.

1.2.4. Nettverksinstallasjons media

1.2.4.1. Felles egenskaper

- Forskjellige media for 32 eller 64 biters arkitektur.
- De Første trinnene er kun engelskspråklige.

1.2.4.2. netinstall.iso

• Inneholder bare fri programvare for de som ikke vil bruke ikke fri programvare

1.2.4.3. netinstall-nonfree.iso

 Inneholder ikke-fri programvare (for det meste drivere og multimedia kodekser) for de som har behov for det.

1.3. Laster ned og kontrollerer media.

1.3.1. Laster ned

Når du har valgt ISO-filen, kan du laste den ned med enten http eller BitTorrent. I begge tilfeller er du utstyrt med viss informasjon, for eksempel pakkebrønnen som brukes og et alternativ for å bytte hvis båndbredden er for lav.

Hvis http er valgt, vil du også se info om sjekksummen.

md5sum, sha1sum og sha512sum (den sikreste) er verktøy for å kontrollere ISO-integriteten. Kopier en av kontrollsummene (streng med alfanumeriske tegn) for bruk i neste avsnitt.



I mellomtiden vil et vindu for å laste ned den valgte ISO åpnes:



Klikk på Lagre fil, så klikk OK.

1.3.2. Kontrollerer integriteten til det nedlastede mediet

Kontrollsummene som det er referert til tidligere, er digitale fingeravtrykk generert av en algoritme fra filen som skal lastes ned. Du kan sammenligne kontrollsummen for den nedlastede ISO-en din mot den opprinnelige kilde ISOen. Hvis sjekksummene ikke stemmer overens, betyr det at de faktiske dataene på ISO-ene ikke samsvarer, og hvis det er tilfelle, bør du prøve på nytt eller forsøke å reparere ved hjelp av BitTorrent.

For å generere kontrollsummen for den nedlastede ISO-en, åpne et konsoll, (du trenger ikke å være rot), og:

- For å bruke md5sum, skriv: md5sum sti/til/bilde/fil.iso
- For å bruke sha1sum, skriv: sha1sum sti/til/bilde/fil.iso
- For å bruke sha512sum, skriv: sha512sum sti/til//bilde/fil.iso

Eksempel:

```
[sam5@localhost ~]$ md5sum /home/sam5/Downloads/Mageia-4-RC-x86_64-DVD.iso
ec1ce42c4b003b5e9bea6911968195c8 /home/sam5/Downloads/Mageia-4-RC-x86_64-DVD.iso
[sam5@localhost ~]$ ■
```

og sammenlign det oppnådde nummeret på datamaskinen din (du må kanskje vente en stund) med nummeret gitt av Mageia.

1.4. Brenn eller dump ISOen

Den verifiserte ISOen kan nå brennes til en CD eller DVD eller dumpes til en USB-pinne. Disse operasjonene er ikke en filkopiering, men tar sikte på å lage et oppstartbart medium.

1.4.1. Brenner ISO til en CD/DVD

Uansett hvilken programvare du bruker, sørg for at alternativet for å brenne et *bilde* brukes. Brenne *data* eller *filer* er ikke riktig. Sett <u>Mageia wiki</u> [https://wiki.mageia.org/en/Writing_CD_and_DVD_images] for mer informasjon.

1.4.2. Dumper ISOen til en USB disk

Alle Mageia ISO-er er hybrider, noe som betyr at du kan "dumpe" dem til en USB-pinne og deretter bruke den til å starte og installere systemet.



"Dumpe" et bilde på en flash-enhet ødelegger det tidligere filsystemet på enheten; eventuelle andre data vil gå tapt og partisjonskapasiteten blir redusert til bildestørrelsen.



Også vil den eneste partisjonen på flash-enheten da bare være Mageia ISO-partisjonen.

Så, hvis en ISO på ca 4 GB er skrevet til en 8 GB USB-pinne, vil platen da bare dukke opp som 4 GB. Dette skyldes at de resterende 4 GB ikke lenger er formatert og derfor ikke tilgjengelig for øyeblikket. For å gjenopprette den opprinnelige kapasiteten, må du reformatere og repartisjonere USB-pinnen.

1.4.2.1. Bruker et grafisk verktøy inne i Mageia

Du kan bruke et grafisk verktøy som <u>IsoDumper</u> [https://wiki.mageia.org/en/IsoDumper_Writing_ISO_images_on_USB_sticks]

1.4.2.2. Bruker et grafisk verktøy i Windows

Du kan prøve:

- Rufus [http://rufus.akeo.ie/?locale=en_US] bruker "ISO Bilde" alternativet
- - Win32 Disk Imager [http://sourceforge.net/projects/win32diskimager]

1.4.2.3. Å bruke kommandolinje i et GNU/Linux system



Det er potensielt "farlig" å gjøre dette for hånd. Du risikerer å overskrive potensielt verdifulle eksisterende data hvis du angir feil måldisk.

- 1. Åpne et konsollsvindu
- 2. Bli *root* (Administrator) med kommandoen **su** (ikke glem på slutten)

```
[sam5@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
```

- 3. Plugg inn USB-pinnen din (ikke monter den, det betyr også ikke å åpne et program eller en filbehandler som kan få tilgang til eller lese den)
- 4. Skriv inn kommandoen fdisk -l

```
[root@localhost ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 298.1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Jnits: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
[/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000db4bf
Partition 3 does not start on physical sector boundary.
Device
          Boot
                    Start
                                End
                                       Blocks
                                               Id System
/dev/sdal
                     2048
                           21256191
                                     10627072
                                               83 Linux
                 21256192
/dev/sda2
                           63528959
                                     21136384
                                               83 Linux
/dev/sda3
                63530964 625137344 280803190+ 5 Extended
                                               83 Linux
dev/sda5
                63531008
                           84873215
                                     10671104
                84875264 127016959
/dev/sda6
                                     21070848 83 Linux
dev/sda7
               127019008 135985151
                                      4483072
                                              82 Linux swap / Solaris
dev/sda8
               135987200 198598655
                                     31305728
                                               83 Linux
dev/sda9
               198600704 471588863 136494080
                                               83 Linux
                                     12593541+ 83 Linux
               471590912 496777994
dev/sda10
/dev/sdall
                496781312 504955079
                                      4086884
                                               82 Linux swap / Solaris
dev/sda12
               504958976 625137344
                                     60089184+ 83 Linux
Disk /dev/sdb: 7.5 GiB, 8011087872 bytes, 15646656 sectors
Jnits: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
[/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x15005631
         Boot Start
                           End Blocks Id System
Device
                       7598079 3799039+ 17 Hidden HPFS/NTFS
/dev/sdb1 *
[root@localhost ~]#
```

5. Finn enhetsnavnet til USB-pinnen (fra størrelsen), for eksempel /dev/sdb. I skjermebildet ovenfor er det en 8GB USB pinne.

Alternativt kan du finne enhetsnavnet med kommandoen **dmesg**. Mot slutten av dette eksemplet kan du se enhetens navn som starter med sd , og i dette tilfellet sdd er selve enheten. Du kan også se at størrelsen er 2 GB:

```
[72594.604531] usb 1-1: new high-speed USB device number 27 using xhci_hcd
[72594.770528] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
[72594.770533] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[72594.770536] usb 1-1: Product: Mass Storage Device
[72594.770537] usb 1-1: Manufacturer: JetFlash
[72594.770539] usb 1-1: SerialNumber: 18MJTWLMPUCC3SSB
[72594.770713] usb 1-1: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
```

```
[72594.770719] usb 1-1: ep 0x2 - rounding interval to 128 microframes,
 ep desc says 255 microframes
[72594.771122] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[72594.772447] scsi host8: usb-storage 1-1:1.0
[72595.963238] scsi 8:0:0:0: Direct-Access
                                               JetFlash Transcend 2GB
1100 PQ: 0 ANSI: 4
[72595.963626] sd 8:0:0:0: [sdd] 4194304 512-byte logical blocks: (2.14
GB/2.00 GiB)
[72595.964104] sd 8:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[72595.964108] sd 8:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 43 00 00 00
[72595.965025] sd 8:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
[72595.965031] sd 8:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[72595.967251]
               sdd: sdd1
[72595.969446] sd 8:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
```

6. Skiv inn kommandoen: dd if=path/to/the/ISO/file of=/dev/sdx bs=1M

Hvor X=ditt enhets navn som: /dev/sdd

Eksempel: dd if=/home/user/Downloads/Mageia-6-x86_64-DVD.iso of=/dev/sdd bs=1M



Det kan være nyttig å vite atif står for innput fil og of står for output fil

- 7. Skriv inn kommandoen: sync
- 8. Dette er slutten på prosessen, og du kan nå koble fra USB-pinnen din.

2. DrakX er Mageia installereren

Enten du er ny for GNU-Linux eller en erfaren bruker, er Mageia Installer designet for å gjøre installasjonen din eller oppgradering så enkel som mulig.

2.1. Installasjonsfasene

- Installasjonsprosessen er delt inn i flere trinn, hvis status er angitt i et panel til venstre i skjermbildet.
- Hvert trinn har et eller flere skjermbilder som også kan ha *Avansert* seksjoner med ekstra, mindre vanlige alternativer.
- De fleste skjermbildene har Hjelp knapper som gir ytterligere forklaringer om det aktuelle steget.



Hvis det et sted under installasjonen bestemmer deg for å stoppe installasjonen, er det mulig å starte om igjen, men vær så snill å tenke to ganger før du gjør dette. Når en partisjon er formatert eller oppdateringer har begynt å bli installert, er datamaskinen din ikke lenger i samme tilstand, og omstart kan godt gi deg et ubrukbart system.

Hvis du til tross for dette er veldig sikker på omstart, gå til en tekstterminal ved å trykke på de tre tastene **Ctrl** +**Alt**+**F2** samtidige. Etter det, trykk **Ctrl** +**Alt**+**Delete** samtidige for omstart.

2.2. Installasjons velkomstskjermen

Den føste skjermbildet som du først ser når du starter opp fra Live media, vil være avhengig av om hovedkortet ditt er av typen Legacy (BIOS) eller UEFI-typen.

Det første menyskjermbildet har forskjellige alternativer, men standardinnstillingen , som normalt vil være alt du trenger, starter installasjonen, .

2.2.1. Eldre (BIOS) Systemer



Meny

• Installer Mageia

Installer Mageia på en harddisk. Dette er standardalternativet, og starter automatisk etter en kort stund med mindre andre valg er gjort.

• Gjenopprettings System

Dette alternativet gjør det mulig å enten installere oppstartlasteren for en eksisterende Mageia-installasjon, eller du kan bruke den til å gjenopprette en Windows bootloader.

• Minne Test


Test den installerte RAM-en ved å utføre flere lese- og skriveoperasjoner. Start på nytt for å avslutte testen.

• F2: Språk

Trykk F2 for alternative språk

2.2.2. UEFI Systemer

Fra denne skjermen kan du få tilgang til alternativer ved å trykke på "e" -bokstaven for å gå inn i "redigeringsmodus". For å komme tilbake til denne skjermen, trykk enten på tasten "Esc" for å avslutte uten å lagre eller trykk på "Ctrl" eller "F10" for å avslutte med lagring.



Meny

- Installer: Start Installasjons prosessen
- **Gjenopprett:**Dette alternativet gjør det mulig å enten installere oppstartlasteren for en eksisterende Mageia-installasjon, eller du kan bruke den til å gjenopprette en Windows bootloader.
- **F2:** Språk: Tykk **F2** for alternative språk.

Hvis du starter opp fra en USB-pinne, ser du de ovennevnte menyalternativene duplisert, og i dette tilfellet bør du velge fra menyparet som har "USB" i navnet.

2.3. Installasjonsproblem og mulige løsninger

2.3.1. Ikke Grafisk grensesnitt

- Hvis du ikke kom til *språkvalgsskjermen* Noe som kan skje med enkelte grafikkort og eldre systemer. Prøv å bruke lav oppløsning ved å skrive **vgalo** ved prompten.
- Hvis maskinvaren er svært gammel, kan det hende at det ikke er mulig å kjøre en grafisk installasjon. I dette tilfellet er det verdt å prøve en tekstmodus installasjon. For å bruke dette, trykk Esc på velkomstskjermbildet og bekreft med ENTER. Du vil bli presentert med en svart skjerm med en oppstarts: prompt. Skriv inn tekst og trykk ENTER for å fortsette installasjonen i tekstmodus.

2.3.2. Installasjonen fryser

Hvis systemet syntes å fryse under installasjonen, kan dette være et problem med maskinvaredeteksjon. I dette tilfellet kan automatisk deteksjon av maskinvare omgås og håndteres senere. For å prøve dette, skriv inn **noauto** ved prompten. Dette alternativet kan også kombineres med andre alternativer etter behov.

2.3.3. RAM problem


Dette vil sjelden være nødvendig, men i noen tilfeller kan maskinvaren rapportere tilgjengelig RAM ukorrekt. For å spesifisere dette manuelt, kan du bruke parameteren mem =xxxM , hvor xxx er riktig mengde RAM. f.eks mem =256M vil angi 256 MB RAM.

2.3.4. Dynamiske partisjoner

Hvis du konverterte harddisken fra grunnleggende format til dynamisk -format i Microsoft Windows, er det ikke mulig å installere Mageia på denne disken. For å gå tilbake til en grunnleggende disk, se Microsoft-dokumentasjonen: http://msdn.microsoft.com/no/bibliotek/cc776315.aspx [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc776315.aspx].

3. Velg språk

- Velg ditt foretrukne språk ved å først utvide listen for kontinentet ditt.. Mageia vil bruke dette valget under installasjonen og for det installerte systemet.
- Hvis det er sannsynlig at du vil trenge flere språk installert på systemet ditt, for deg selv (eller andre brukere), bør du bruke *Flere språk* knappen for å legge til de nå. Det vil være vanskelig å legge til ekstra språkstøtte etter installasjon.






Selv om du velger mer enn ett språk, må du først velge et av dem som ditt foretrukne språk på førstespråk skjermen. Det vil også bli merket som valgt på skjermbildet for *flere språk*.

- Hvis tastaturspråket ikke er det samme som ditt foretrukne språk, er det tilrådelig å installere språket til tastaturet ditt også.
- Mageia bruker standard UTF-8 (Unicode) -støtte. Dette kan være deaktivert på skjermbildet *flere språk* hvis du vet at det ikke passer for språket ditt. Deaktivering av UTF-8 gjelder for alle installerte språk.
- Du kan endre språket i systemet ditt etter installasjon i Mageia Control Center → System → Behandle lokalisering for systemet.

4. Lisens og utgivelsesmerknader



4.1. Lisensavtale


- Før du installerer Mageia, vennligst les lisensbetingelsene nøye.
- Disse vilkårene gjelder for hele Mageia-distribusjonen og må aksepteres før du kan fortsette.
- For å fortsette, velg bare *Godta* og klikk deretter *Neste*

Hvis du bestemmer deg for å ikke akseptere disse betingelsene, takker vi deg for din interesse for Mageia. Når du klikker *Avslutt*, startes datamaskinen på nytt.

4.2. Utgivelsesmerknader

Viktig informasjon om denne Mageia-utgivelsen kan ses ved å klikke på knappen *Utgivelses Notater*.


5. Set opp SCSI



DrakX oppdager vanligvis harddisker på riktig måte. Med noen eldre SCSI-kontrollere kan det hende at det ikke er mulig å bestemme de riktige driverne som skal brukes, og deretter mislykkes det å gjenkjenne stasjonen.

Hvis enheten ikke blir gjenkjent, må du manuelt fortelle DrakX hvilken SCSI-stasjon (er) du har. DrakX skal da kunne konfigurere stasjonen (e) riktig.

6. Installer eller Oppgrader



Installer

Bruk dette alternativet til å gøre en fersk installasjon av Mageia. Dette vil formatere rotpartisjonen (/), men kan bevare en eksisterende /hjemmepartisjon.(en dedikert / hjemmepartisjon, i stedet for å bli innlemmet i root (/) partisjonen selv).

Opgrader

Dette kan brukes til å oppgradere en eksisterende installasjon av Mageia.




Bare oppgradering fra en tidligere Mageia-versjon som var *fortsatt supportert* da denne installererens versjon ble utgitt, har blitt grundig testet. Hvis du vil oppgradere en Mageia-versjon som allerede hadde nådd "EndOf Life", er det bedre å gjøre en ren installasjon mens du beholder din /home partisjon.



Hvis du har oppdaget at du har glemt å velge et ekstra språk, kan du gå tilbake fra skjermbildet *Installer eller oppgrader* til språkvalg ved å trykke på **Ctrl** +**AltHome** +**Home** samtidig. Ikke **gjør** dette senere i installasjonen.

7. Tastatur

DrakX velger et passende tastatur for språket ditt. Hvis det ikke finnes noe passende tastatur, vil amerikansk tastaturlayout bli satt som standard.



- Kontroller at valget er riktig eller velg et annet tastaturlayout. Hvis du ikke vet hvilket layout tastaturet ditt har, se i spesifikasjonene som fulgte med systemet, eller spør datamaskinleverandøren. Det kan til og med være en etikett på tastaturet som identifiserer oppsettet. Du kan også se her: en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_layout [http://en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_layout]
- Hvis tastaturet ikke vises i listen, så klikker du på Mer for å få en mer utfullende liste, og velg tastaturet der.



Etter at du har valgt et tastatur fra dialogboksen *Mer*, går du tilbake til dialogboksen for første tastaturvalg, og det vil se ut som om et tastatur fra den aktuelle skjermen ble valgt. Du kan trygt ignorere dette og fortsette installasjonen: tastaturet valgt fra hele listen vil bli brukt.


• Hvis du velger et tastatur basert på ikke-latinske tegn, vil du se en ekstra dialogskjerm som spør hvordan du foretrekker å bytte mellom latinske og ikke-latinske tastaturoppsett

8. Partisjonering

8.1. Foreslått partisjonering

På denne skjermen kan du se innholdet på harddisken(e) dine og se løsningene som DrakX partisjoneringsveiviseren fant for å installereMageia.

Alternativene som er tilgjengelige fra listen nedenfor, vil variere avhengig av hvilken type harddisk (er) og innhold.



Hovedalternativer

• Bruk eksisterende partisjoner

Hvis dette alternativet er tilgjengelig, har eksisterende Linux-kompatible partisjoner blitt funnet og kan brukes til installasjonen.

Bruk ledig plass

Hvis du har ubrukt plass på harddisken, vil dette alternativet bruke det til din nye Mageia-installasjon.

• Bruk ledig plass på en Windows partisjon

Hvis du har ubrukt plass på en eksisterende Windows-partisjon, kan installatsjonen bruke å bruke den. Dette kan være en nyttig måte å gjøre plass til din nye Mageia-installasjon, men det er en risikofylt operasjon, så du bør sørge for at du har sikkerhetskopiert alle viktige filer!

Med dette alternativet viser installasjonen den gjenværende Windows-partisjonen i lyseblå og den fremtidige Mageia-partisjonen i mørkeblå med de tilsiktede størrelsene like under. Du har mulighet til å tilpasse disse størrelsene ved å klikke og dra mellomrummet mellom begge partisjonene. Se skjermbildet nedenfor.

Slett og bruk hele Disken

Dette alternativet vil bruke hele disken for Mageia




Dette vil slette ALLE data på den valgte harddisken. Vær forsiktig! Hvis du har tenkt å bruke en del av disken til noe annet, eller hvis du allerede har data på stasjonen du ikke er villig til å miste, ikke bruk dette alternativet.



Merk at dette innebærer å krympe størrelsen på Windows-partisjonen. Partisjonen må være "ren", noe som betyr at Windows må ha stengt riktig sist den ble brukt. Det må også være defragmentert, selv om dette ikke er en garanti for at alle filer i partisjonen er flyttet ut av området som skal brukes. Det anbefales å sikkerhetskopiere dine personlige filer.

· Egendefinert Disk partisjonering

Dette gir deg full kontroll over plasseringen av installasjonen på harddisken(e) din.



Hvis du ikke bruker *Tilpasset diskpartisjonering* , vil installereren tildele ledig plass i henhold til følgende regler:

- Hvis det totale tilgjengelige stedet er mindre enn 50 GB, opprettes kun en partisjon bli opprettet. Dette vil være/ (root) partisjonen.
- Hvis den totale tilgjengelige plassen er over 50 GB, blir tre partisjoner opprettet
 - 6/19 av den totale tilgjengelige plassen er tildelt / med maksimalt 50 GB
 - 1/19 er brukt til swap med et maksimum på 4 GB
 - resten (minst 12/19) er tildelt /home

Det betyr at fra 160 GB og over tilgjengelig plass, vil installasjonen opprette tre partisjoner:

- 50 GB for /
- 4 GB for swap


• og resterende for /home.




Hvis du bruker et UEFI-system, vil ESP (EFI System Partisjon) automatisk bli oppdaget - eller opprettet hvis den ikke eksisterer ennå, og monteres i /boot/EFI. *Tilpasset diskpartisjone-ring* -alternativet er det eneste som gjør det mulig å sjekke at det har blitt gjort riktig

Hvis du bruker et Legacy-system (kjent som BIOS) med en GPT-disk, må du opprette en Biosoppstartspartisjon hvis den ikke allerede eksisterer. Det er en ca. 1 MB-partisjon uten monteringspunkt, som kan skapes med insallereren i *Egendefinert Diskpartisjonering*. Velg bare "BIOS boot partisjon" som filsystemtype.

Se<u>DiskDrake</u> for infomasjon om hvordan å fortsette.







Noen nyere disker bruker nå 4096 byte logiske sektorer, i stedet for den forrige standarden på 512 byte logiske sektorer. På grunn av mangel på tilgjengelig maskinvare, har partisjoneringsverktøyet som ble brukt i installasjonsprogrammet ikke blitt testet med en slik disk.

Noen ssd-enheter bruker nå en sletteblokkstørrelse over 1 MB. Vi foreslår at du forhåndspartisjonerer, ved hjelp av et alternativt partisjoneringsverktøy som gparted, hvis du har en slik enhet, og bruker følgende innstillinger:

- $Juster\ til = MiB$
- Ledig plass for an (MiB) = 2

Pass også på at alle partisjoner er opprettet med et jevnt antall megabyte.

8.2. Velg monteringspunktene



Her ser du Linux partisjonene som har blitt funnet på din PC. Hvis du ikke vil bruke de foreslåtte av DrakX , kan du endre monterings punktene

- Til venstre for rullegardinmenyene er en liste over tilgjengelige partisjoner. For eksempel: sda er en harddisk og 5 er et *partisjonsnummer*, etterfulgt av (*kapasitet*, *monteringspunkt*, *filsystemtype*) til partisjonene på.sda
- Hvis du har flere partisjoner, kan du sette opp flere *monteringspunkter* fra nedtrekksmenyen, som /, / home og /var. Du kan til og med skape dine egne monteringspunkter, som for eksempel /video for en partisjon der du vil lagre filmene dine eller kanskje /Data for alle datafilene dine.
- For partisjoner som du ikke trenger å benytte deg av, kan du la feltet for monteringspunkt være tomt.




Hvis du endrer noe, pass på at du fortsatt har en / (rot) partisjon.




Hvis du ikke er sikker på hva du skal velge, klikker du *Forrige* for å gå tilbake og kryss av for *Egendefinert diskpartisjonering*, der du kan klikke på en partisjon for å se type og størrelse.

Hvis du er sikker på at monteringspunktene er riktige, klikk på *Neste*, og velg om du bare vil formatere partisjonen som er foreslått av DrakX, eller flere.

8.3. Bekreft hvilken hard disk som skal formateres.



- Klikk *Forrige* hvis du ikke er sikker på valgene dine.
- Klikk på *Neste* for å fortsette hvis du er sikker på at det er OK å slette **alle** partisjoner, **alle** operativsystemer og **alle** data som kan være på harddisken.



8.4. Egendefinert Diskpartisjonering med DiskDrake


- Endre oppsettet til disken(e) dine her. Du kan fjerne eller opprette partisjoner, endre filsystemet til en partisjon eller endre størrelsen og til og med se detaljene for den før du starter.
- For hver oppdaget harddisk, (eller annen lagringsenhet som en USB-nøkkel), finnes det en kategori øverst . I skjermbildet ovenfor er det to tilgjengelige enheter: sda og sdb .
- For alle andre handlinger: Klikk først på ønsket partisjon. Deretter se på den, eller velg et filsystem og et monteringspunkt, endre størrelsen på den eller slett den. *Ekspertmodus* gir flere alternativer som å angi en etikett (gi navn til) en partisjon, eller å velge en partisjonstype.
- Fortsett til du har justerert alt etter dine ønsker.




- 1. Vær forsiktig med *Fjern alt* -alternativet, bruk det bare hvis du er sikker på at du vil slette alle partisjoner på den valgte lageringsenheten.
- 2. Hvis du ønsker å kryptere / partisjonen din, må du forsikre deg om at du har en separat / boot partisjon. Kryptering for /boot partisjonen må IKKE bli aktivert. Systemet vil i så fall ikke være mulig å starte.



- Hvis du installerer Mageia på et UEFI-system, må du kontrollere at en ESP (EFI System Partition) er tilstede og riktig montert på /boot/EFI, se Figur 1 nedenfor
- Hvis du installerer Mageia på et Legacy / GPT-system, må du kontrollere at en BIOSoppstartspartisjon er tilstede og av riktig type. Se Figur 2 nedenfor.




Figur 1. EFI System partisjon



Figur 2. BIOS oppstarts partisjon

8.5. Formater



Her kan du velge hvilken partisjon(er) du ønsker å formatere. Eventuelle data på partisjoner *som ikke er* merket for formatering, blir bevart.

Vanligvis må minst partisjonene DrakX valgte, formateres

Klikk på Avansert for å velgede partisjonenedo ønsker å kontrollere for så kallede bad blocks



Hvis du ikke er sikker på at du har gjort det riktige valget, kan du klikke på *Forrige*, og igjen på *Forrige* og deretter på *Tilpasset* for å komme tilbake til hovedskjermbildet, hvor du kan velge å vise detaljer om partisjonene dine.

Når du er fornøyd med valgene, klikk på *Neste* for å fortsette.

9. Progamvare

9.1. Medievalg

9.1.1. Ekstra Installasjonsmedier



Dette skjermbildet viser listen over alle kjente programvarebrønner. Du kan legge til andre kilder for pakker, som en optisk plate eller en ekstern kilde. Kildevalget bestemmer hvilke pakker som vil være tilgjengelige i de neste trinnene.


For en nettverkskilde følger det to steg:

- 1. Valg av og aktivering av nettverket hvis det ikke allerede er oppe.
- 2. Velger et speil eller angir en URL (aller første oppføring). Ved å velge et speil har du tilgang til utvalget av alle lagringssteder som administreres av Mageia, som *Nonfree*, *Tainted* pakkebrønner og *Oppdateringer*. Med URL-adressen kan du angi en bestemt pakkebrønn eller din egen NFS-installasjon.



Hvis du oppdaterer en 64-biters installasjon som inneholder noen 32-biters pakker, anbefales det å bruke dette skjermbildet for å legge til et online-speil ved å teste en av nettverksprotokollene her. 64-bit DVD ISO inneholder bare 64-biters og *noarch*-pakker, det vil ikke kunne oppdatere 32-bits pakker. Etter at du har lagt til et online speil, vil installereren finne de nødvendige 32-biters pakkene der.

9.1.2. Tilgjengelige media




Her har du listen over tilgjengelige pakkebrønner. Ikke alle pakkebrønner er tilgjengelige, i henhold til hvilke medier du bruker til å installere. Valget av pakkebrønner bestemmer hvilke pakker som er tilgjengelige for valg i de neste trinnene.

- Kjerne pakkebrønnen kan ikke deaktiveres da den inneholder kjernedistribusjonen.
- *Nonfree* pakkebrønnen Inkluderer pakker som er gratis, det vil si at Mageia kan distribuere dem, men de inneholder lukket programvare (dermed navnet Nonfree). For eksempel inneholder denne pakkebrønnen nVidia og AMD grafikkort proprietære drivere, fastvare for forskjellige WiFi-kort, etc.
- *Tainted* depot inneholder pakker utgitt under en fri lisens. Hovedkriteriene for å plassere pakker i dette depotet er at de kan krenke patenter og opphavsrettigheter i enkelte land, f.eks. multimedia kodekser som trengs for å spille av ulike lyd / videofiler; pakker som trengs for å spille kommersielle video-DVDer, etc.

9.2. Skrivebordsvalg


Noen valg som gjøres her, åpner andre skjermer med relaterte alternativer.

Etter utvelgelsestrinnet (ene) vil du se en lysbildefremvisning under installasjonen av nødvendige pakker. Lysbildefremvisningen kan deaktiveres ved å trykke på *Detaljer*-knappen.



- Velg om du foretrekker å bruke KDE Plasma eller GNOME-skrivebordsmiljøet. Begge kommer med et komplett sett med nyttige applikasjoner og verktøy.
- Velg *Egendefinert* hvis du ikke vil bruke enten (eller faktisk bruke begge) av disse, eller hvis du vil endre standardprogramvarevalgene for disse skrivebordsmiljøene. LXDE-skrivebordet, for eksempel, er lettere enn de to foregående, sportslige mindre øyeffekter og har færre pakker installert som standard.

9.3. Valg pakkegruppe



Pakkene er ordnet i felles grupper, for å gjøre det enklere å velge det du trenger på systemet. Gruppene er ganske selvforklarende, men mer informasjon om innholdet av hver er tilgjengelig i verktøytips som blir synlige når musen svever over dem.

- Arbeidsstasjon
- Tjener
- · Grafisk Miljø
- Individuelt pakkevalg: Du kan bruke dette alternativet til å manuelt legge til eller fjerne pakker

Se Minimal Install for instruksjoner om hvordan du gjør en minimal installasjon (uten eller med X & IceWM).

9.4. Minimal Installasjon

Minimal installasjon er beregnet for brukere med spesifik bruk for Mageia, som for eksempel en server eller en spesialisert arbeidsstasjon. Du vil bruke dette alternativet kombinert med alternativet *Individuell pakkevalg* som er nevnt ovenfor, for å finjustere installasjonen din, se <u>Choose Packages Tree</u>.

• Du kan velge en *Minimal Installasjon* av avmarkere alt i *Pakkegruppen Valg* skjermen se <u>Choose Package Groups</u>.


Hvis ønskelig, kan du også krysse av valgmuligheten *Individuelt pakkevalg* i samme skjermbilde.

• Hvis du velger denne installasjonsmetoden, vil den aktuelle skjermen (se skjermbilde nedenfor)gi deg noen nyttige ekstraelementer å installere, for eksempel dokumentasjon og "X."

Hvis Med X er valgt, vil IceWM (et lett skrivebordsmiljø) også inkluderes.

Den grunnleggende dokumentasjonen er gitt i form av ""man"" og "info" sider. Den inneholder "man" sider fra <u>Linux Documentation Project</u> [http://www.tldp.org/manpages/man.html] og <u>GNU coreutils</u> [http://www.gnu.org/software/coreutils/manual/] info sider.


9.5. Individuelt pakkevalg



Her kan du legge til eller fjerne eventuelle ekstra pakker for å tilpasse installasjonen.

Etter at du har gjort ditt valg, kan du klikke på *diskettikon* nederst på siden for å lagre dine pakkevalg (lagring til en USB-pinne fungerer også). Du kan deretter bruke denne filen til å installere de samme pakkene på et annet system, ved å trykke på samme knapp under installasjonen og velge å laste inn den.

10. Brukerhåndtering



10.1. Angi Adminstrasjons (root) Passord:

Det er tilrådelig for alle Mageia installasjoner å angi et superbruker (administrator) passord, vanligvis kalt *root password* i Linux. Når du skriver inn et passord i toppboksen, endres skjoldet fra rød til gul til grønn, avhengig av styrken på passordet. Et grønt skjold viser at du bruker et sterkt passord. Du må gjenta det samme passordet i boksen under, for å kontrollere at den første oppføringen ikke ble stavet feil.



Alle passord skiller på store og små bokstaver. Du bør bruke en blanding av bokstaver (store og små bokstaver), tall og andre tegn i et passord.

10.2. Angi en bruker

Legg til en bruker her. En vanlig bruker har færre privilegier enn superbrukeren (root), men nok til å bruke internett, kontorapplikasjoner eller spill og annet som den gjennomsnittlige brukeren bruker datamaskinen til.

Ikon

Ikon: Hvis du klikker på denne knappen vil brukerikonet endres.

Virkelig Navn

Skriv inn brukerens virkelige navn i tekstboksen.

Innloggingsnavn

Skriv inn brukernavnet eller la DrakX bruke en versjon av brukerens virkelige navn. **Tenk på at innloggingsnavnet skiller på store og små bokstaver.**

Passord

Skriv inn ønsket passord for brukeren. Det er et skjold på slutten av tekstboksen som angir styrken til passordet. (Se også <u>Notat</u>)

Passord (igjen): Skriv inn brukerpassordet DrakX vil kontrollere at du ikke har skrevet passordet feil.



Alle brukere du har lagt til mens du installerer Mageia, vil ha en hjemmekatalog som er både lese og skrivebeskyttet (umask =0027).

Du kan legge til eventuelle ekstra brukere i trinnet *Konfigurasjon - Sammendrag* under installasjonen. Velg *Brukeradministrasjon* .

Tilgangstillatelsene kan også endres etter installasjonen.


10.3. Brukerhåndtering (avansert)

Alternativet Avansert lar deg redigere ytterligere innstillinger for brukeren du legger til.

- *Shell*: Denne rullegardinlisten lar deg endre skallet som skal være tilgjengelig for alle brukere som du la til i forrige skjermbilde. Alternativer er Bash, Dash og Sh
- *Bruker ID*: Her kan du sette bruker-ID for alle brukere du har lagt til i forrige skjermbilde. Hvis du er usikker på hva formålet med dette er, la det være tomt.
- Gruppe-ID: Dette lar deg sette gruppe-ID. Igjen, hvis du er usikker, la den være tom.

11. Grafisk konfigurasjon

11.1. Grafikk kort og Skjerm konfigurasjon



Uansett hvilket grafisk miljø (også kjent som skrivebordsmiljø) du valgte for installasjonen av Mageia , er de alle basert på et grafisk brukergrensesystem som heter X Window System , eller bare "X". For at KDE Plasma, GNOME , LXDE eller et annet grafisk miljø skal fungere godt, er følgende "X" innstillingene må være korrekte. Velg de riktige innstillingene, hvis ingen vises, eller hvis du tror at detaljene er feil.

Velg de aktuelle innstillingene manuelt, dersom du tror at detaljene er feil, eller hvis ingen vises.

Skjerm kort

Hvis du trenger, kan du velge et bestemt kort fra denne utvidbare listen. Se <u>Seksjon 11.2, "Velg en X-tjener (Konfigurer grafikk kortet ditt)"</u>.

Skjerm

Du kan velge Plug'n Play, hvis det er aktuelt, eller velg skjermen fra l*everandøren* eller den *generisk listen*. Velg *Tilpasset* hvis du foretrekker å angi horisontal og vertikal oppdateringshastighet på skjermen manuelt. SeSeksjon 11.3, "Velg en monitor".

Oppløsning

Oppløsningen og fargedybden på skjermen din kan stilles inn her.

Test

Testknappen vises ikke alltid under installasjonen. Hvis alternativet er der, og du tester innstillingene dine, bør du bli spurt om innstillingene dine er riktige. Hvis du svarer Ja, vil innstillingene beholdes. Hvis du

ikke ser noenting, kommer du tilbake til konfigurasjonsskjermen og kan omkonfigurere alt til testresultatet er tilfredsstillende. Hvis testalternativet ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at innstillingene er på den sikre siden.


Alternativer

Her kan du velge å aktivere eller deaktivere ulike alternativer.



Det er fare for å skade en skjerm hvis du velger oppdateringsfrekvenser som ligger utenfor frekvensområdet for denne skjermen. Dette gjelder for eldre CRT-skjermer: Moderne skjermer avviser en ikke-støttet frekvens og går normalt inn i ventemodus.

11.2. Velg en X-tjener (Konfigurer grafikk kortet ditt)



DrakX har en meget omfattende database med skjermkort og vil vanligvis identifisere videoenheten riktig.

Hvis installatsjonen ikke har registrert ditt grafikkort på riktig måte, og du vet hvilket du har, kan du velge det fra treet ved å:

- Produsent
- · så kort merket
- så kort modellen

Hvis du ikke finner kortet ditt i leverandørlistene (fordi det ikke er i databasen eller det er et eldre kort), kan du finne en passende driver i kategorien Xorg, som gir mer enn 40 generiske og åpen kildekode-kortdrivere.

Hvis du fremdeles ikke kan finne en bestemt driver for kortet ditt, er det muligheten til å bruke vesa -driveren som gir grunnleggende funksjoner.



Vær oppmerksom på at hvis du velger en inkompatibel driver, kan du kanskje bare få tilgang til *kommandolinjegrensesnittet*.


Enkelte skjermkortprodusenter tilbyr proprietære drivere for Linux, som bare er tilgjengelige i *Nonfree Non-free*-pakkebrønnen må eksplisitt aktiveres for å få tilgang til dem. Hvis du ikke aktiverte det tidligere, bør du gjøre dette etter første omstart.

11.3. Velg en monitor

DrakX har en meget omfattende database med skjermer og vil som regel identifisere dine korrekt.



Å velge en skjerm med forskjellige egenskaper kan skade skjermen eller videomaskinvaren. Ikke prøv noe uten at du vet hva du gjør. Hvis du er i tvil, bør du konsultere skjermdokumentasjonen.



Egedefinert

Dette alternativet lar deg sette to kritiske parametere, den vertikale oppdateringshastigheten og den horisontale synkroniseringshastigheten. Vertikal oppdatering bestemmer hvor ofte skjermen oppdateres, og horisontal synkronisering er frekvensen der skannelinjer vises.

Det er *VELDIG VIKTIG* at du ikke angir en skjermtype med synkroniseringsområde som er utenfor skjermens egenskaper: Det kan skade skjermen. Hvis du er i tvil, velg en kon-

servativ innstilling og konsulter skjermdokumentasjonen.

Plug'n Play Dette er standardalternativet og prøver å finne skjermtype fra skjermdatabasen.

Produsent Hvis installasjonen ikke har registrert skjermen riktig og du vet hvilken du har, kan du

velge den fra treet ved å velge:

Produsent

· Skjermmodell

Generisk

Hvis du velger denne gruppen, vises nesten 30 visningskonfigurasjoner som 1024x768 @ 60Hz og inkluderer flatskjerm-skjermer som brukes i bærbare datamaskiner. Dette er ofte en god skjermvalgsgruppe hvis du trenger å bruke Vesa-kortdriveren når videomaskinvaren ikke kan bestemmes automatisk. Igjen kan det være lurt å være konservativ i valgene dine.

12. Oppstartslaster

12.1. Grub2

Grub2 på eldre MBR/GPT systemer

- GRUB2 (med eller uten grafisk meny) vil bli brukt utelukkende som oppstartslaster for et Legacy/MBR eller Legacy/GPT-system.
- Som standard vil en ny oppstartslaster skrives inn i enten MBR (Master Boot Record) på den første harddisken eller i BIOS-oppstartspartisjonen.


Grub2-efi på UEFI systemer

- GRUB2-efi vil bare bli brukt som oppstartslaster for et UEFI-system.
- Som standard skrives en ny oppstarstlaster (Grub2-efi) inn i ESP (EFI System Partition).

Hvis det allerede er UEFI-baserte operativsystemer installert på datamaskinen din (Windows 8 eller senere for eksempel), vil Mageia installereren oppdage eksisterende ESP laget av Windows og legge til grub2-efi til den. Hvis ingen ESP eksisterer, vil en bli opprettet. Selv om det er mulig å ha flere ESPer, er det bare en som kreves, uansett antall operativsystemer du har.

12.2. Oppsett av Oppstartslaster

12.2.1. Hovedvalg for oppstartslaster



Velg Oppstarter

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Legacy MBR/BIOS-systemer. Brukere av UEFI-systemer vil ikke se dette alternativet.

Oppstartsenhet

Gjør ikke endringer i dette med mindre du virkelig vet hva du gjør

· Forsinkelse før oppstart av standardversjonen

Denne tekstboksen lar deg angi en forsinkelse i sekunder før standard operativsystemet er startet opp.

Sikkerhet

Dette lar deg sette et passord for oppstartslasteren. Dette betyr at brukernavn og passord må oppgis ved oppstartstidspunkt for å velge en oppstartspost eller endre innstillinger. Brukernavnet er "root" og passordet er det som er valgt her etter.

Passord

Velg et passord for oppstartslasteren (alternativt).

• Passord (igjen)

Skriv inn passordet igjen, og Drakx vil kontrollere at det samsvarer med det som er angitt ovenfor.

Avansert

· Aktiver ACPI

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) er en standard for strømstyring. Det kan spare energi ved å stoppe ubrukte enheter, dette var metoden som ble brukt før APM. Hvis du fjerner avmerkningen, kan det være nyttig hvis datamaskinen din ikke støtter ACPI, eller hvis du tror at implementeringen av ACPI kan forårsake noen problemer (for eksempel tilfeldige omstart eller systemlåsing).

• Aktiver SMP

Dette alternativet aktiverer / deaktiverer symmetrisk multiprosessering for fler-kjerne prosessorer.


Aktiver APIC

Aktivering eller deaktivering av dette gir operativsystemet tilgang til den avanserte programmerbare avbruddskontrollen. APIC-enheter tillater mer komplekse prioritetsmodeller, og Avansert IRQ (Interrupt Request) -administrasjon.

• Aktiver Lokal APIC

Her kan du angi lokale APIC, som administrerer alle eksterne avbrudd for en bestemt prosessor i et SMP-system.

12.2.2. Oppsett av oppstartslaster



Standard

Operativsystemet som startes opp som standard


Legg til

Dette alternativet lar deg sende informasjon eller fortelle kjernen til å gi deg mer informasjon når den starter opp.

· Sjekk for fremmed OS

Hvis du har andre operativsystemer installert, forsøker Mageia å legge dem til din Mageia oppstartsmeny. Hvis du ikke vil ha denne virkemåten, fjerner du markeringen for Test for Fremmed OS

Avansert




· Video modus

Dette setter skjermstørrelsen og fargedybden som startmenyen vil bruke. Hvis du klikker på nedre trekant, vil du bli tilbudt andre størrelses- og fargedybdealternativer.

• Ikke rør ESP eller MBR

Velg dette alternativet hvis du ikke vil ha en oppstartbar Mageia, men vil heller kjede laste det fra et annet OS. Du får en advarsel om at oppstartslasteren mangler. Klikk *Ok* hvis du er sikker på at du forstår implikasjonene, og ønsker å fortsette.



12.3. Andre valg

12.3.1. Bruker en eksisterende oppstartslaster

Den nøyaktige prosedyren for å legge til Mageia-systemet til i en eksisterende oppstartslaster er utenfor omfanget av denne dokumentasjonen, men i de fleste tilfeller vil det innebære å kjøre det aktuelle startprogrammet for opplastingsprogrammer, som skal oppdage og legge til det automatisk. Se dokumentasjonen for det aktuelle operativsystemet.

12.3.2. Innstaller uten en oppstartslaster

Du kan velge å installere Mageia uten oppstartslaster (se avsnitt 2.1 Avansert), anbefales dette ikke med mindre du absolutt vet hva du gjør, som uten noen form for oppstartslader, kan operativsystemet ikke starte.


12.3.3. Legg til eller endre et oppstartsmenypunkt

For å gjøre dette må du manuelt redigere /boot/grub2/custom.cfg eller bruke verktøyet **grub-customizer** i stedet (tilgjengelig i Mageia-repositoriene).



For mer informasjon, se: https://wiki.mageia.org/en/Grub2-efi and Mageia [https://wiki.mageia.org/en/Grub2-efi [https://

13. Oppsummering av konfigurasjonen



DrakX presenterer et forslag til konfigurasjon av systemet ditt, avhengig av hvilke valg du har valgt og basert på maskinvaren som er funnet. Du kan sjekke innstillingene her og endre dem hvis du vil, ved å trykke på *Konfigurer*.



Som hovedregel anbefales standardinnstillinger, og du kan beholde dem med 3 unntak:

- det er kjente problemer med en standardinnstilling
- standardinnstillingen er allerede prøvd, og den mislykktes
- om noe annet er nevnt i de detaljerte seksjonene nedenfor

13.1. Systemparametere

Tidssone

DrakX velger en tidssone for deg, basert på det språket du har valgt. Du kan endre dette om nødvendig. Se også <u>Configure Timezone</u>

· Land / Region

Hvis du har valgt feil land, er det svært viktig at du korrigerer innstillingen. Se Select Country

Oppstartslaster

DrakX forslag for oppstatslaster innstillingene

Ikke gjør endringer hvis du ikke vet hvordan du konfigurerer Grub2. For ytterligere info, se Bootloader

· Bukeradministrasjon

Her kan du kan legge til flere brukere. De vil få sine egne /home, hjemme områder.

Tjenester

Systemtjenester refererer til de små programmene som kjører bakgrunnen (daemoner). Dette verktøyet lar deg aktivere eller deaktivere bestemte oppgaver.

Du bør sjekke nøye før du endrer noe her - en feil kan forhindre at datamaskinen din fungerer som den skal. For mer informasjon, se <u>Configure Services</u>

13.2. Maskinvare-parametre

• Tastatur

Dette er hvor du konfigurerer eller endrer tastaturoppsettet ditt, som avhenger av plasseringen, språket eller typen tastatur.



Dette er hvor du konfigurerer eller endrer tastaturoppsettet ditt, som avhenger av plassering, språk eller tastaturtype.

Mus

Her kan du legge til, konfigurere andre pekenheter.


Lvdkort

Installasjonsprogrammet bruker standarddriveren hvis den er tilgjengelig.

Hvis det ikke finnes en standarddriver for lydkortet ditt, kan det finnes andre mulige alternative drivere tilgjengelig å velge mellom. Hvis dette er tilfelle, men du tror installereren ikke har gjort det riktige valget, kan du klikke på *Avansert* for å angi en driver manuelt.

• Grafisk grensesnitt

Denne seksjonen lar deg konfigurere grafikkkort og skjermer, se<u>Seksjon 11.1, "Grafikk kort og Skjerm konfigurasjon"</u>



13.3. Nettverk og internettparametre

Nettverk

Du kan konfigurere nettverket ditt her, men for nettverkskort med non-free drivere er det bedre å gjøre det etter omstart, i Mageia Control Center, hvis du ikke allerede har aktivert *Nonfree* media pakkebrønnene.



Når du legger til et nettverkskort, må du ikke glemme å konfigurere brannmuren til å overvåke dette grensesnittet også.

Proksier

En proxy-server fungerer som mellomledd mellom datamaskinen og det bredere internett. Denne delen lar deg konfigurere datamaskinen for å bruke en proxy-tjeneste.

Du må kanskje konsultere systemadministratoren for å få parameterne du skal skrive inn her

13.4. Sikkerhet

Sikkerhetsnivå

Her angir du sikkerhetsnivået for datamaskinen, i de fleste tilfeller er standardinnstillingen (Standard) tilstrekkelig til generell bruk.

• Brannmur

Brannmuren lar deg administrere hvilke nettverkstilkoblinger som er tillatt på datamaskinen din. Sikker og sikker standard er å tillate NULL inngående tilkoblinger. Dette hindrer ikke at du kan kobler til utgående og bruke datamaskinen normalt.

Vær oppmerksom på at Internett er et høyrisiko-nettverk der det er kontinuerlige forsøk på å sonde og angripe systemer. Selv tilsynelatende "sikre "forbindelser som ICMP (for ping) har blitt brukt som skjulte datakanaler for uthenting av data av kriminelle personer.

For mer informasjon, se Firewall.



Husk at å tillate alt (ingen brannmur) kan være veldig risikabelt.

14. Lokalt

14.1. Sett opp tidssonen din




• Velg din tidssone gjennom å velge landet ditt eller en by nære deg i den samme tidssonen.

I neste skjermbilde kan du velge å stille maskinvareklokken til lokal tid eller til GMT, også kjent som UTC.



Hvis du har mer enn ett operativsystem installert, se til at de alle er satt til samme lokaltid eller UTC.

14.2. Velg Land/Region



- Velg ditt land eller din region. Dette er viktig for alle typer innstillinger, som valuta og trådløst regulatorisk domene. Hvis du angir feil land, kan det føre til at du ikke kan bruke et trådløst nettverk.
- Hvis landet ditt ikke er listet, klikk på Andre land knappen og velg landet ditt eller regionen der.



Hvis landet ditt bare er i Andre land listen, etter at du har klikket OK kan det se ut som om et land fra den første listen ble valgt. Vennligst ignorer dette. DrakX vil bruke dine valg..


14.2.1. Innput metode

I *Andre land* skjermbildet kan du også velge en innmatningssmetode (nederst på listen). Innmatningsmetoder lar brukerne legge inn flerspråklige tegn (kinesisk, japansk, koreansk, etc). IBus er standard innput metode, slik at brukerne ikke trenger å konfigurere den manuelt. Andre Innmatningsmetoder (SCIM, GCIN, HIME osv.) Gir også lignende funksjoner og kan installeres hvis du har lagt til HTTP / FTP-medier før pakkevalg.



Hvis du har gått glipp av oppsettet for innstillingsmetoden under installasjonen, kan du få tilgang til det etter at du har startet det installerte systemet via Konfigurer datamaskinen \rightarrow System, eller ved å kjøre **localedrake** som root.

15. Konfigurer tjenestene dine




Her kan du velge hvilke tjenester som skal starte når du starter opp systemet ditt.

- Klikk på en trekant for å utvide en gruppe til alle relevante tjenester. DrakX forslagene er vanligvis gode
- Når du markerer en tjeneste, vil det vises mer informasjon i boksen under.

Du bør bare endre ting når vet veldig godt hva du gjør.

16. Velg mus




Hvis du ikke er fornøyd med hvordan musa virker, kan du velge en annen her.

Normalt er, Universal \rightarrow Enhver PS/2 og USB mus et godt valg.

Velg Universell \rightarrow Tving evdev til å konfigurere knappene som ikke virker på en mus med 6 eller flere knapper.

17. Sett opp lyd




Denne skjermen viser detaljene til lydkortdriveren som ble valgt av installatøren, og denne driveren bør fungere uten problemer.

Men hvis du støter på problemer etter installering, kjør du **draksound** eller start dette verktøyet via Mageia Control Center \rightarrow Maskinvare \rightarrow Lydkonfigurasjon. Deretter klikker du på Feilsøking i draksound- eller *Lydkonfigurasjon*-skjermen for å finne nyttige råd om hvordan du løser problemet.

17.1. Avansert

Hvis det ikke finnes en standarddriver for lydkortet ditt, kan det finnes andre mulige alternative drivere tilgjengelig å velge mellom. Hvis dette er tilfelle, men du tror installereren ikke har gjort det riktige valget, kan du klikke på *Avansert* for å angi en driver manuelt.

18. Sikkerhetsnivå



Vennligst velg ønsket sikkerhetsnivå

Standard er standard og anbefalt innstilling for den gjennomsnittlige brukeren.

Sikker vil skape et svært beskyttet system - for eksempel hvis systemet skal brukes som en offentlig server.

Sikkerhetsadministrator

Dette elementet lar deg konfigurere en e-postadresse som systemet vil sende *sikkerhetsvarslingsmeldinger til*, når det oppdager situasjoner som krever varsling til en systemadministrator.

Et godt valg som er lett å implementere er å legge inn < user> @localhost - hvor < user> er brukernavnet til brukeren som skal motta disse meldingene.



Systemet sender slike meldinger som **Unix Mailspool-meldinger** , ikke som "vanlig" SMTP-post: denne brukeren må derfor konfigureres for å motta slike meldinger!

Etter installasjonen vil det alltid være mulig å justere sikkerhetsinnstillingene med *Sikkerhet* i Mageia Control Center.

19. Brannmur

Denne delen gjør det mulig å konfigurere noen enkle brannmurregler: de bestemmer hvilken type melding fra Internett som skal aksepteres av målsystemet. Dette tillater at de tilsvarende tjenestene på systemet er tilgjengelige fra Internett.

I standardinnstillingen (ingen knapp er avmerket), er ingen tjeneste av systemet tilgjengelig fra nettverket. *Alt (ingen brannmur)* gir tilgang til alle maskinens tjenester - et alternativ som ikke gir mye mening i forbindelse med installasjonsprogrammet, siden det ville skape et helt ubeskyttet system. Dens hensikt er i sammenheng med Mageia Control Center (som bruker samme GUI-oppsett) for midlertidig deaktivering av hele settet av brannmurregler for testing og feilsøking.

Alle de andre alternativene er mer eller mindre selvforklarende. Som et eksempel, vil du sjekke "CUPS server" -knappen hvis du vil at skrivere på maskinen skal være tilgjengelige fra nettverket.

Avansert

Alternativet *Avansert* åpner et vindu der du kan aktivere en rekke tjenester ved å skrive en liste over par (tom separert)


<port-nummer>///

- < port-nummer> er verdien til porten som er tildelt tjenesten du vil sette opp (873 for RSYNC tjenesten) som definert i RFC-433;
- - protocol> er en av TCP ellerr UDP internett protokolenl that isom er brukt av tjenesten.

For eksempel, angivelsen for å gi tilgang til RSYNC tjenestener således 873/tcp.

Hvis en tjeneste er implementert for å bruke begge protokollene, angir du 2 par for samme port.


20. Oppdateringer



Siden denne versjonen av Mageia ble utgitt, noen pakker vil ha blitt oppdatert eller forbedret.

- Velg Ja hvis du ønsker å laste ned og installere dem
- Velg *Nei* hvis du ikke ønsker å gjøre dette nå, eller hvis du ikke er koblet til internett.
- Trykk Neste for å fortsette

21. Gratulerer



Du er ferdig med å installere og konfigurere Mageia og det er nå trygt å fjerne installasjonsmediet og starte datamaskinen på nytt.

Etter at du har startet på nytt, kan du velge mellom operativsystemene på datamaskinen din (hvis du har mer enn ett) .

Hvis du ikke justerte innstillingene for opplstartslasteren, blir Mageia-installasjonen automatisk valgt og startet.

Nyt!

Gå til www.mageia.org/en/ [http://www.mageia.org/en/] hvs du har spørsmål eller vil bidra til Mageia

22. Avinstaller Mageia

Hvis Mageia ikke overbeviste deg eller du ikke kan installere det riktig - kort sagt, du vil bli kvitt det, gir Mageia gir deg også muligheten til å avinstallere. Dette gjelder ikke for alle andre operativsystemer.

Etter backup, av dine data, start Mageia installasjons DVD og velg *Redningssystem*, deretter *Gjenopprett Windows boot loader*. Ved neste oppstart vil du bare ha Windows, uten mulighet til å velge operativsystem.

For å gjenopprette plassen som brukes av Mageia partisjoner i Windows: klikk på Start \rightarrow Kontrollpanel \rightarrow Administrative verktøy \rightarrow Datamaskinbehandling \rightarrow Lagring \rightarrow Diskbehandling. Du vil gjenkjenne en Mageia-partisjon fordi de er merket Ukjent , og også av deres størrelse og plassering på disken. Høyreklikk på hver av disse partisjonene og velg *Slett* for å frigjøre plassen.

Hvis du bruker Windows XP, kan du skape en ny partisjon in (FAT 32 eller NTFS) med en partisjonsbokstav.

Hvis du har Vista eller Win 7, har du et ekstra alternativ, du kan utvide den eksisterende partisjonen som er til venstre for den frigjorte plassen. Det finnes også andre partisjoneringsverktøy som kan brukes, for eksempel **gparted**, som er tilgjengelig for både Windows og Linux. Som alltid, når du endrer partisjoner, vær veldig forsiktig og sikkerhetskopiere det som er viktig for deg.